

## WindowsVista または Windows 7 → WindowsVista または Windows 7 へのコピーの場合

※あらかじめデータの移動先の PC にソフトをインストールして最低 1 回は起動しておいてください

### (1) 保存データを確認するためのPC 設定を行う。

- 1). データが保存されている PC のスタートメニューから「コンピューター」を開く。
- 2). メニューバーの「整理」をクリックし、「フォルダーと検索のオプション」を選択する。
- 3). 「表示」をクリックし、「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」項目にチェックを入れる。
- 4). 「適用(A)」をクリックし、「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じる。

### (2) 保存データをコピーする。

- 1). データが保存されているPC の「コンピューター」→「C ドライブ」→「ユーザー」→「Users 名のフォルダ」→「AppData」→「Local」→「VirtualStore」→「Program Files」→「FT-001」を開く。
- 2). 「FT-001」を選択し、マウスの右ボタンをクリックし、「コピー」をし、USB メモリなどに保存する。

### (3) 別のPC に保存データを移動する。

- 1). データの移動先のPC にソフトをインストールする。
- 2). (2)– 2) でUSB などに保存したデータ (“FT-001”のフォルダー) を、移動先のPC の「コンピューター」→「C ドライブ」→「ユーザー」→「Users 名のフォルダ」→「AppData」→「Local」→「VirtualStore」→「Program Files」の中に上書きコピーする。

## WindowsVista または Windows 7 → WindowsXP へのコピーの場合

### (1) 保存データを確認するためのPC 設定を行う。

- 1). データが保存されている PC のスタートメニューから「コンピューター」を開く。
- 2). メニューバーの「整理」をクリックし、「フォルダーと検索のオプション」を選択する。
- 3). 「表示」をクリックし、「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」項目にチェックを入れる。
- 4). 「適用(A)」をクリックし、「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じる。

### (2) 保存データをコピーする。

- 1). データが保存されているPC の「コンピューター」→「C ドライブ」→「ユーザー」→「Users 名のフォルダ」→「AppData」→「Local」→「VirtualStore」→「Program Files」→「FT-001」を確認。
- 2). 「FT-001」を選択し、マウスの右ボタンをクリックし、フォルダ毎「コピー」をし、USB メモリなどに保存する。

### (3) 別のPC に保存データを移動する。

※あらかじめデータの移動先のPC にソフトをインストールして最低1回は起動しておいてください。

#### (1) 保存データを確認するためのPC 設定を行う。

- 1). データが保存されているPC のデスクトップの「マイコンピューター」上でマウスの左ボタンを押し、次にマウスの右ボタンを押し、「開く」を選択する。
- 2). メニューバーの「ツール-フォルダ オプション(c)」を選択する。
- 3). 「表示」をクリックし、「すべてのファイルとフォルダを表示する」項目にチェックを入れる。
- 4). 「適用(A)」をクリックし、その後「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じる。

- (2) USB などに保存したデータ（「FT-001」のフォルダー）を、移動先のPC の「マイコンピューター」→「C ドライブ」→「Program Files」の中に上書きコピーする。

## WindowsXP → WindowsVista またはWindows 7 へのコピーの場合

※あらかじめデータの移動先のPC にソフトをインストールして最低1回は起動しておいてください。

### (1) 保存データを確認するためのPC 設定を行う。

- 1). データが保存されているPC のデスクトップの「マイコンピュータ」上でマウスの左ボタンを押し、次にマウスの右ボタンを押し、「開く」を選択する。
- 2). メニューバーの「ツール-フォルダ オプション(c)」を選択する。
- 3). 「表示」をクリックし、「すべてのファイルとフォルダを表示する」項目にチェックを入れる。
- 4). 「適用(A)」をクリックし、その後「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じる。

### (2) 保存データをコピーする。

- 1). データが保存されているPC の「C ドライブ」 → 「Program Files」 → 「FT-001」を順次クリックする。
- 2). 「AlcoholTester」をクリックし、「Result」と「alcoholtester.mdb」を選択後コピーし、USB メモリなどに保存する。

### (3) データを保存するPC の設定を行う。

- 1). データの移動先のPC にソフトをインストールする。
- 2). データの移動先のPC の「スタートメニュー」から「コンピューター」を開く。
- 3). メニューバーの「整理」をクリックし、「フォルダーと検索のオプション」を選択する。
- 4). 「表示」をクリックし、「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」項目にチェックを入れる。
- 5). 「適用(A)」をクリックし、「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じる。

### (4) 別のPC に保存データを移動する。

- 1). データを保存するPC の「コンピューター」 → 「C ドライブ」 → 「ユーザー」 → 「Users 名のフォルダ」 → 「AppData」 → 「Local」 → 「VirtualStore」 → 「Program Files」 → 「FT-001」 → 「AlcoholTester」を開く。
- 2). USB などに保存したデータ（「Result」と「alcoholtester.mdb」）を上書き保存する。

## WindowsXP → WindowsXPへのコピーの場合

※あらかじめデータの移動先のPC にソフトをインストールして最低1回は起動しておいてください。

### (1) 保存データを確認するためのPC 設定を行う。

- 1). データが保存されているPC のデスクトップの「マイコンピュータ」上でマウスの左ボタンを押し、次にマウスの右ボタンを押し、「開く」を選択する。
- 2). メニューバーの「ツール-フォルダ オプション(c)」を選択する。
- 3). 「表示」をクリックし、「すべてのファイルとフォルダを表示する」項目にチェックを入れる。
- 4). 「適用(A)」をクリックし、その後「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じる。

### (2) 保存データをコピーする。

- 1). データが保存されているPC の「C ドライブ」 → 「Program Files」 → 「FT-001」を順次クリックする。
- 2). 「AlcoholTester」をクリックし、「Result」と「alcoholtester.mdb」を選択後コピーし、USB メモリなどに保存する。

### (3) 別のPC に保存データを移動する。

- 1). データの移動先のPC にソフトをインストールする。
- 2). (2) -2)でUSB などに保存したデータ（“FT-001”のフォルダー）を、移動先のPC の「マイコンピュータ」 → 「C ドライブ」 → 「Program Files」の中に上書きコピーする。